




MANUAL PARA ESTENOTIPISTAS



Paso 1: Iniciar sesión

El primer paso es ingresar a la página web www.copla.io y apretar el botón que dice “iniciar sesión” en el home.

Apostamos por una comunicación libre de barreras

Con COPLA, implementar la accesibilidad nunca había sido tan sencillo.

Prueba la demo

Iniciar sesión



Bienvenido

Iniciar sesión en Copla - Plataforma de comunicación accesible

Correo electrónico*

Contraseña*



[¿Olvidó su contraseña?](#)


Iniciar sesión

Introduce tu nombre de usuario y contraseña.

Si no tienes usuario, se te enviará un usuario de Copla a través del correo electrónico.

Paso 2: Seleccionar “sesión”

- Selecciona la organización, en el caso de que formes parte de varias.




- Selecciona la sesión en la que debes trabajar.




Paso 3: Comenzar escribir


- Para poder escribir, debes activar el botón “conectar”.



- Una vez conectado, ya puedes escribir en la caja.



- Cuando el estado de la conexión sea verde (“En el aire”), el texto que escribas será público para el cliente.



- Cuando el estado de la conexión sea rojo (“Fuera de emisión”), el texto no será visible para el cliente.



Paso 4. Consideraciones a la hora de escribir


- Las palabras escritas no se mostrarán hasta que se haya añadido un espacio o salto de línea.
- Es importante que el software de estenotipia no tenga ninguna limitación de caracteres por línea o márgenes específicos por párrafo.
- Siempre hay que escribir al final del párrafo, ubicado en la parte inferior izquierda.
- Al escribir, hay que chequear que sea desde la última palabra.
- Es posible borrar lo último que se escribió, sin embargo, no es posible borrar texto anterior.
- Atención al estado de conexión que puede estar “en el aire” o “fuera de emisión”. Aunque estés fuera de emisión, es posible seguir escribiendo, aunque los subtítulos no se mostrarán al cliente, solo a la mesa de control de los técnicos.
- En el visor de estenotipia (“previsualización” o URL) se publicará el texto de la misma forma que lo recibe el cliente.

En el visor de la estenotipia se puede comprobar cómo aparece el texto.

- Utilizar el canal de comunicación privado (ej. Whatsapp o chat de la videollamada) para cualquier cuestión técnica o problema.
- No escribir nunca en abierto ningún mensaje que no sea transcripción del discurso como, por ejemplo:
 - [Sin audio] [Indistinguible] [Otro idioma], entre otros.


Paso 5: Finalizar sesión

- Para finalizar la sesión, seleccionar el botón desconectar.



- Una vez te has desconectado, selecciona el botón "salir".





COPLA.io

Connected

Background

Colour

Verdana

48

Copiar URL personalizada

Todo esto, dulce niña,
de mi parte le dirás, ¿vale?

CONTACTO:
info@copla.io

 **COPLA.io**
Plataforma de Comunicación Accesible

www.copla.io